


4. 1 画像表示画面

スキャンした画像を表示する画面です。また、既にスキャン済みの画像ファイルの画像も表示できます。



画面 5 画像表示画面

画像表示画面の機能、操作

① ファイルメニュー

1) ファイル読込...

ファイルを開く画面を表示し、画像ファイルの選択を行うことができます。

4. 2 画像ファイル選択画面（ファイルを開く画面）を参照してください。

2) 全ファイル読込...

ファイルを開く画面で選択したファイルのディレクトリと拡張子が同じファイルの全てを選択します。

3) ファイル保存...

ファイル名を付けて保存画面を表示し、ファイルの保存を行うことができます。

4. 3 画像ファイル保存画面（ファイル名を付けて保存画面）を参照してください。

4) 印刷...

印刷画面を表示し、表示中の画像ファイルを印刷することができます。

ツールバーの印刷アイコンでも同じ操作を行うことができます。



4. 4 印刷画面を参照してください。

② 表示メニュー

1) 表示モード設定

表示モード設定画面を表示し、表示モードの初期値を指定します。

4. 5 表示モード設定画面を参照してください。

2) 画面合わせ、横幅合わせ、1 : 1

画像の表示サイズを指定します。

画面合わせは表示中のウィンドウに全ての画像が収まるように縮小して表示します。

横幅合わせは表示中のウィンドウの横幅に画像が収まるように縮小して表示します。

1 : 1 は縮小しないで表示します。

3) 拡大、元図、縮小

表示中の画像を拡大、縮小して表示します。

拡大は表示画像を+10%拡大して表示します。

縮小は表示画像を-10%縮小して表示します。

元図は2) 項の表示サイズに合わせて100%、正立の画像を表示します。また、切り出し画像が表示されていた場合は切り出し前の画像を表示します。

ツールバーのアイコンでも同じ操作を行うことができます。



拡大(+10%)



元図



縮小(-10%)

* * 任意倍率の拡大表示

拡大したい表示画像の開始点をマウスの左ボタンを押し、そのままマウスを移動して終了点でボタンを離すと、指定した領域がウィンドウに合わせて拡大表示されます。

4) 正立、右90度、180度、左90度

表示中の画像を90度単位で回転して表示します。
ツールバーのアイコンでも同じ操作を行うことができます。



正立



右90度



180度



左90度

5) 画像情報表示

画像情報画面を表示し、表示されている画像ファイルのヘッダ情報を表示します
4. 6 画像情報画面を参照してください。

6) グレースケール

グレースケール処理をした画像を表示します。

7) パンウィンドウ

パンウィンドウを選択すると、表示画像のパンウィンドウ画面を表示します。
ツールバーのアイコンでも同じ操作を行うことができます。



パンウィンドウ表示




パンウィンドウ取り消し

4. 7パンウィンドウを参照してください。

8) 切り出し

切り出しを選択すると、下記の切り出しモード画面が表示されます。



はいを選択した後、表示画像の切り出し開始点でマウスの左ボタンを押し、そのままマウスを移動し、終了点でボタンを離すと、切り出された画像が画面の左上部に表示されます。元図を選択すると切り出し前の画像に戻ります。
いいえを選択すると、通常の操作に戻ります。



ツールバーの切り出しアイコンでも同じ操作を行うことができます。

③ 移動メニュー

1) 次頁、前頁、指定頁、連続次頁、連続前頁

表示対象が複数頁のとき、頁の移動を行うことができます。

指定頁を選択すると、指定頁画面が表示されます。

連続次頁、連続前頁の表示時間（秒）をメニュー（0, 0.3, 0.5, 1, 2, 3）から選択できます。

ツールバーのアイコンでも同じ操作を行うことができます。



次頁



前頁



指定頁



連続次頁



連続前頁



連続頁停止

（表示画像をクリックすると停止します）

指定頁画面

頁指定 [頁= 1 / 5]

頁番号:

移動したい、頁番号をキー入力し、表示ボタンをクリックする

キャンセルボタンをクリックすると移動しないで画面は消える。

先頭頁ボタンをクリックすると、先頭頁に移動する。

最終頁ボタンをクリックすると、最終頁に移動する。

2) 頁一覧、前頁一覧、次頁一覧、頁一覧中止

表示対象が複数頁のとき、一覧表示を行い、表示対象頁を選択することができます。

一覧表示画像上でダブルクリックを行うと指定された頁を画像表示ウィンドウに表示します。

ツールバーのアイコンでも同じ操作を行うことができます。



頁一覧



前頁一覧



次頁一覧



頁一覧取り消し

④ 再読み込みメニュー

現在の頁をもう一度スキャンします。「ファイル作成」が「する」に指定されている場合、同一ファイルに上書きされます。

⑤ 終了メニュー

画像表示画面を消します。